

PHILIPS



SpeechExec Enterprise Dictate

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1. Belangrijk	3
Veiligheid	3
Gehoorbescherming	3
Wettelijke beperkingen voor opname	3
Weggooien van oude producten	3
Over deze gebruikershandleiding	3
2. Uw SpeechExec dicteersoftware	4
Overzichtsvenster SpeechExec-werklijst	5
Overzicht SpeechExec-recorder en -afspeelvenster (uitgebreide modus)	6
3. Aan de slag	8
De SpeechExec dicteersoftware starten	8
4. SpeechExec gebruiken	9
Opnames van een voice recorder downloaden	9
Een opname maken	9
Een dicteerbestand afspelen	11
Een eerder opgenomen bestand bewerken	12
Een opname voltooien, onderbreken of annuleren	12
Een instructie opnemen	12
Een dicteerbestand verwijderen	13
5. Meer van SpeechExec gebruiken	14
Instellingsmenu	14
PocketMemo-configuratiewizard	14
Het downloadproces configureren vanuit PocketMemo	14
SpeechMike-configuratiewizard	14
SpeechAir-configuratiewizard	14
Configureer het downloadproces vanuit SpeechAir	15
SpeechOne-configuratiewizard	15
Sprakeherkenningsfuncties	15
Dicteerbestanden via e-mail versturen	17
Dictaatbestanden via de Philips voice recorder-app verzenden	19
6. SpeechExec via SpeechExec Online gebruiken	21
Inloggen op SpeechExec Online	21
Een nieuw dictaat maken	21
Dictaten uploaden via SpeechExec Online	21
Dictaten naar SpeechLive transcriptieservice verzenden	21
Dictaten naar de SpeechLive spraakherkenningservice verzenden	22
Meldingen	22
Een dicteerbestand afspelen	22
Dictaateigenschappen wijzigen	22
De status van het dictaat wijzigen	22
Prioriteit wijzigen	22
Zoeken naar dictaten	22
7. Problemen oplossen	24
8. Technische gegevens	25
Systeemvereisten	25
Open source-software	25

1. Belangrijk

In deze gebruikershandleiding staat de basisinstallatieprocedure voor de SpeechExec software en het gerelateerde gebruik ervan met de dicteerhardware SpeechMike, Pocket-Memo en SpeechAir.

Niet alle apparaten die in de gebruikershandleiding worden genoemd zitten in de verpakking. Beschrijvingen van de apparaten en accessoires dienen alleen ter informatie en verplichten Philips niet om een of meerdere van deze accessoires bij dit product te leveren.



TIP

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software (druk op het toetsenbord op F1).

Philips behoudt het recht om de producten op ieder moment te veranderen en is niet verplicht eerder geleverde producten hierop aan te passen.

Het materiaal in deze gebruikershandleiding is geschikt voor het beoogde gebruik van het systeem. Als het product, of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan die hierin worden beschreven, dient te worden bevestigd dat zij hiervoor geldig en geschikt zijn.

Veiligheid

Maak een back-up van uw bestanden. Philips is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies.

Gehoorbescherming

Neem de volgende richtlijnen in acht als u eenhoofdtelefoon gebruikt:

- Stel het volume in op een gemiddelde stand om gehoorschadiging te voorkomen.
- Stel het volume niet zo hoog in dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees in mogelijk gevaarlijke situaties uiterst voorzichtig of staak het gebruik voor een poosje.

Wettelijke beperkingen voor opname

- Gebruik van de opnamefunctie van het apparaat is onderhevig aan wettelijke beperkingen die in uw land van toepassing kunnen zijn. Tevens moet u de privacy en de persoonlijke rechten van derden respecteren als u gesprekken of colleges opneemt.
- Als u telefoongesprekken op wilt nemen, dient u te controleren of dit is toegestaan in uw land. In bepaalde landen bent u wettelijk verplicht om degene met wie u een telefoongesprek voert te vertellen dat u het gesprek opneemt.

Weggoien van oude producten



Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op een product betekent dat het voldoet aan de Europese richtlijn 2011/65/EU. Zoek uit hoe het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten werkt. Handel volgens de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het normale huisvuil. Als u uw oude producten op de juiste manier weggooit, voorkomt u dat het milieu en de volksgezondheid hier schade van ondervinden.

Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van uw software. Zie de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving. Lees de instructies aandachtig door.



OPMERKING

Dit symbool geeft notities aan waar u bij het gebruik van de software rekening mee dient te houden.



TIP

Met dit symbool wordt er informatie verstrekt waarmee u uw software efficiënter en eenvoudiger kunt gebruiken.



LET OP

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat en mogelijk gegevensverlies. Er kan schade ontstaan door verkeerd gebruik.


2. Uw SpeechExec dicteersoftware

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Om volledig te kunnen profiteren van de service die Philips biedt, vindt u op onze website verdere ondersteuning, zoals gebruikershandleidingen, softwaredownloads, garantie-informatie en meer: www.philips.com/dictation.

Overzichtsvenster SpeechExec-werklijst

Met de werkljst kunt u de lijst dicteerbestanden beheren, dictaateigenschappen instellen en verschillende instellingen wijzigen.



1. Op de menubalk aan de bovenkant staan functies verdeeld over menu's.
2. Op de werkbalk staan functies voor het aanmaken, afspelen en bewerken van dicteerbestanden. Gerelateerde functies staan bij elkaar.
 - Een nieuw dicteerbestand aanmaken
 - Een nieuw dicteerbestand voor spraakherkenning aanmaken
 - Bestanden toevoegen aan de wachtrij voor spraakherkenning
 - Het geselecteerde dicteerbestand openen in het SpeechExec-afspeelvenster
 - Het afspelen van het geselecteerde dicteerbestand starten/stoppen
 - De dictaateigenschappen van een bestand weergeven
 - Een document bijsluiten
 - Het venster Algemene instellingen weergeven
 - Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips SpeechAir-recorder weergeven
 - Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips PocketMemo-recorder weergeven
 - Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips SpeechMike-microfoon weergeven
 - Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips SpeechOne dicteerheadset weergeven
 - Een nieuw e-mailbericht aanmaken met het geselecteerde dicteerbestand als bijlage
 - De getoonde informatie in de werkljst vernieuwen
 - Downloaden vanaf een aangesloten Philips PocketMemo-recorder naar een pc starten
 - E-mails met dictaten verzenden via een verbonden e-mailsysteem
 - Items in uw dictatenlijst zoeken
 - De helpfunctie openen



OPMERKING

Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Werklijst > Werkbalk** om de werkbalk aan te passen. Selecteer het pictogram dat u wilt toevoegen in de linkerkolom en klik op de knop **Item toevoegen**.




















- De mappenlijst toont de mappenstructuur. De structuur is afhankelijk van persoonlijke of vooraf geconfigureerde instellingen. Klik op de pijl links van een map om de mappenstructuur weer te geven.
- De lijst dicteerbestanden toont informatie over de dicteerbestanden in de geselecteerde map. In de kolommen staan de eigenschappen van de dicteerbestanden. Verander de focus van boomweergave en dictatenlijstweergave door in elk venster te klikken.
- In het Scherm voor de herkenning en aanpassing rij vindt u informatie over de dicteerbestanden in de wachtrij voor offline spraakherkenning.
- Scherm van het apparaat: Het scherm van het apparaat verschijnt als een PocketMemo of een SpeechAir is aangesloten. Hiermee kunnen gebruikers dicteerbestanden die op de PocketMemo of de SpeechAir staan, weergeven of afspelen en de instellingen van het aangesloten apparaat configureren.
- In de statusbalk aan de onderkant van het venster staat informatie over dictaatmanagement, zoals het aantal dicteerbestanden in de map, het aantal dicteerbestanden met prioriteit en de naam van de huidige gebruiker.
Actief auteursprofiel: Selecteer het auteursprofiel in het vervolgkeuzemenu

Overzicht SpeechExec-recorder en -afspeelvenster (uitgebreide modus)

De module recorder/speler is een desktopvenster waarmee de gebruiker geluidsbestanden kan opnemen en afspelen.



- Op de titelbalk staat de bestandsnaam.
- Instructie is door de auteur opgenomen commentaar dat gericht is aan de persoon die het dictaat transcribeert.
 - Een speciale instructie opnemen
 - Een speciale instructie afspelen
 - Een speciale instructie verwijderen
 - Een indexmarkering invoegen
 - Een gesproken instructie opnemen
 - Naar de vorige gesproken instructie springen
 - Naar de volgende gesproken instructie springen
- Knoppen voor besturing en positie:
 - Het begin van een te verwijderen gedeelte markeren
 - Het einde van een te verwijderen gedeelte markeren
 - De verwijderingsmarkeringen verwijderen
 - Een gemarkeerd deel verwijderen
 - De laatste actie ongedaan maken
 - Overschakelen tussen de standen **Invoegen**, **Overschrijven** en **Toevoegen**

11. Positieschuif: Toon de bestandsgegevens, zoals de bestandslengte en de huidige positie in het geluidsbestand tijdens het opnemen of afspelen. De opnameduur wordt in HH:MM:SS (uren:minuten:seconden) boven de schuif weergegeven.
12. Audiowerkbalk:
 -  Opname starten/stoppen
 -  Afspelen starten/pauzeren
 -  Huidige actie onderbreken (opnemen, afspelen)
 -  Naar het begin van het dictaat springen
 -  Snel terugspoelen
 -  Snel vooruitspoelen
 -  Naar het einde van het dictaat springen
 -  Het afspeelvolumen aanpassen
 -  De afspeelsnelheid aanpassen
 -  De afspeltoon aanpassen
 -  Het opnamevolume instellen
 -  De afspelbalans aanpassen
13.  De menubalk weergeven/verbergen
14.  Schakelen tussen compacte en uitgebreide modus van het afspelenvenster
 -  Het venster dictaateigenschappen weergeven
 -  Het venster audio-instellingen weergeven
 -  De helpfunctie openen
15.  Voltooien: Sluit het dicteerbestand en markeer het als voltooid. Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooide dictaten**.
16.  Opslaan als concept: Sluit het dicteerbestand en markeer het als onderbroken, hetgeen betekent dat het werk aan het bestand tijdelijk is onderbroken en later weer zal worden hervat.

3. Aan de slag

De SpeechExec dicteersoftware starten

Als de optie om de SpeechExec automatisch te starten aangevinkt is in **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten**, start het programma zodra uw systeem opstart.

Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows startmenu en selecteert u **Philips SpeechExec Enterprise**.

Een SpeechExec-gebruikersprofiel aanmaken

Als u SpeechExec voor het eerst gebruikt, begeleidt een wizard u stap voor stap door het configuratieproces voor het aanmaken van een nieuw gebruikersprofiel en het configureren van uw eerste belangrijkste instellingen.

Volg de instructies op het scherm om:

- een auteursnaam op te geven waaraan uw dictaten kunnen worden herkend
- de naam van en de (netwerk)locatie waar u uw voltooide dictaten wilt opslaan op te geven
- het standaard **Werktype** in te stellen (Notitie, Brief, Rapport, Protocol of Samenvatting) dat aan dictaten moet worden toegewezen
- Start een andere wizard om een PocketMemo of een SpeechAir te configureren.

De gebruikerswizard herstarten

Als u de gebruikerswizard opnieuw wilt gebruiken, kunt u hem altijd opnieuw starten.

1. Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten**.
2. Vink het vakje naast **Wizard Nieuwe gebruiker starten** aan.
3. Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **OK**.
↳ De volgende keer dat u SpeechExec opstart, wordt de gebruikerswizard meteen geopend.



OPMERKING

- Als u gebruik wilt maken van de spraakherkenningsfuncties van SpeechExec en al een gebruikersprofiel hebt aangemaakt in Dragon NaturallySpeaking dient u dezelfde naam voor uw auteursnaam in SpeechExec gebruiken. Ga voor meer informatie naar [Spraakherkenningsfuncties \[15\]](#).
- U kunt de instellingen later via Instellingen wijzigen. Ga voor meer informatie naar [Instellingsmenu \[14\]](#).




TIP

Als u in een netwerk werkt, dient u een map op een toegewezen netwerkschijf te selecteren waarin u uw voltooide dictaten opslaat. Transcribenten hebben dan toegang tot de map en kunnen hun mappen in de wachtrij toewijzen aan uw map **Voltooide dictaten**.

Een gebruikersprofiel toevoegen of wijzigen

1. Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Regels > Auteursprofielen**.
2. Klik op **Toevoegen...** om een gebruikersprofiel toe te voegen en kies de gewenste instellingen. Klik op een profiel uit de lijst en klik vervolgens op **Aanpassen...** om een bestaand gebruikersprofiel te wijzigen.
3. Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **OK**.
4. Selecteer de gewenste auteur in de rechterbenedenhoek van het SpeechExec venster.



SpeechExec help

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software. De helpfunctie starten:

- Druk op **F1** op het toetsenbord.
- Klik op op de werkbalk in de werklIJst of in de recorder.

4. SpeechExec gebruiken

Philips hardware is geschikt voor SpeechExec en kan ook worden gebruikt om het programma SpeechExec te besturen. Kijk voor uitgebreide informatie in de meegeleverde documenten.

Opnames van een voice recorder downloaden

Gebruik de Philips SpeechExec software voor het automatisch downloaden, omzetten en routen van bestanden die met een PocketMemo of een SpeechAir voice recorder zijn opgenomen.

1. Opnemen met de voice recorder.
2. Start SpeechExec.
3. Sluit de PocketMemo of de SpeechAir-recorder aan op de computer door middel van een USB-kabel of een USB-docking station.
4. De opnames op de voice recorder worden automatisch gedownload en komen standaard in de map **Voltooid dictaten** in de werklIJst terecht.



TIP

Hoe en welke bestanden na het aansluiten van een voice recorder worden gedownload kan worden geconfigureerd in het instellingsmenu van SpeechExec of met de Configuratie wizard.

Zie voor meer informatie [Het downloadproces configureren vanuit PocketMemo \[14\]](#) of [Configureer het downloadproces vanuit SpeechAir \[15\]](#).



OPMERKING

Als de voice recorder voor het eerst wordt aangesloten op de computer, detecteert Windows nieuwe hardware, waarvoor de drivers automatisch worden geïnstalleerd. Als het installatieproces is voltooid, moet u mogelijk de computer opnieuw opstarten.

Een opname maken

SpeechExec kan tijdens het opnemen worden bestuurd door middel van een Philips SpeechMike dicteermicrofoon, een Philips PocketMemo voice recorder of door te klikken op de knoppen op de werkbalk.




OPMERKING

- Voor de beste resultaten, spreekt u duidelijk en houdt u de microfoon op een afstand van ongeveer 10 tot 15 centimeter van uw mond.
- Standaard is het venster van SpeechExec niet zichtbaar op de achtergrond terwijl de recorder open is. U kunt de zichtbaarheid van het SpeechExec venster instellen via **Instellingen > Algemene instellingen > WerklIJst > Zichtbaarheid**.



TIP



Klik in het opnamevenster op de knop  om het opnamevolume te wijzigen.




Opnemen met SpeechMike

SpeechMike met drukknoppen:



TIP

Gebruik 'Push-To-Dictate'-opname om direct te starten met opnemen door opnameknop  op de SpeechMike ingedrukt te houden. Als u opnameknop  loslaat, stopt het opnemen. 'Push-To-Dictate' kunt u inschakelen in het menu **Instellingen** van de SpeechExec Recorder (onder **Audio-instellingen > Opnemen**).

1. Start SpeechExec.
2. Zorg dat het docking station van de SpeechMike op uw computer is aangesloten.
3. Druk op opnameknop  op de SpeechMike om het opnemen te starten.
 - Het opnamevenster wordt weergegeven.
 - Het opnamelampje op de SpeechMike brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijf- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.
4. Voor korte onderbrekingen in uw opnamen of om de opname te stoppen, druk op de  opnameknop. Druk opnieuw op de  opnameknop om verder te gaan met opnemen.
5. Druk op de knop **•EOL/••PRIO** om de opname te voltooien. Druk tweemaal op de knop **•EOL/••PRIO** om een prioriteitsstatus aan de opname toe te wijzen.
 - ↳ Het opnamebestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooid dictaten**.
 - ↳ Het opnamevenster wordt afgesloten en de werklIJst wordt weergegeven.



OPMERKING

Indien u een volledig nieuwe installatie van SpeechExec Enterprise 7 gebruikt, is de modus Opname standby automatisch uitgeschakeld. Indien u een oudere versie van SpeechExec gebruikt en deze heeft bijgewerkt naar versie 7, moet u deze modus uitschakelen wanneer u er geen gebruik van wenst te maken.

U kunt de modus Opname standby uitschakelen in **Instellingen > Algemene instellingen > Recorder/Player > Opnemen > Opname-opties**.

↳ Het opnamevenster wordt afgesloten en de werklijst wordt weergegeven.



OPMERKING

Indien u een volledig nieuwe installatie van SpeechExec Enterprise 7 gebruikt, is de modus Opname standby automatisch uitgeschakeld. Indien u een oudere versie van SpeechExec gebruikt en deze heeft bijgewerkt naar versie 7, moet u deze modus uitschakelen wanneer u er geen gebruik van wenst te maken.

U kunt de modus Opname standby uitschakelen in **Instellingen > Algemene instellingen > Recorder/Player > Opnemen > Opname-opties**.

SpeechMike met schuifschakelaar (Opnemen, Stoppen, Afspe-len, Terugspoelen):

1. Start SpeechExec.
2. Zorg dat het docking station van de SpeechMike op uw computer is aangesloten.
3. Schuif de schuifschakelaar op de SpeechMike in de stand REC om te starten met opnemen.
 - Het opnamevenster wordt weergegeven.
 - Het opnamelampje op de SpeechMike brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijf- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.
4. Schuif de schuifschakelaar in stand STOP voor korte pauzes. Schuif de schuifschakelaar terug in stand REC om verder te gaan met opnemen.
5. Schuif de schuifschakelaar in stand STOP om te stoppen met opnemen.
6. Druk op de knop •EOL/••PRIO om de opname te voltooien. Druk tweemaal op de knop •EOL/••PRIO om een prioriteitsstatus aan de opname toe te wijzen.
 - ↳ Het opnamebestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooide dictaten**.
 - ↳ Het opnamevenster wordt afgesloten en de werklijst wordt weergegeven.

SpeechMike met schuifschakelaar (Vooruitspoelen, Afspe-len, Stoppen, Terugspoelen):

1. Start SpeechExec.
2. Zorg dat het docking station van de SpeechMike op uw computer is aangesloten.
3. Druk op opnameknop ● op de SpeechMike.
 - Het opnamevenster wordt weergegeven.
 - Het opnamelampje op de SpeechMike brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijf- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.
4. Voor korte onderbrekingen in uw opnamen of om de opname te stoppen, druk op de ● opnameknop. Druk opnieuw op de ● opnameknop om verder te gaan met opnemen.
5. Druk op de knop •EOL/••PRIO om de opname te voltooien. Druk tweemaal op de knop •EOL/••PRIO om een prioriteitsstatus aan de opname toe te wijzen.
 - ↳ Het opnamebestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooide dictaten**.

Opnemen met PocketMemo

PocketMemo met schuifschakelaar (Opnemen, Stoppen, Afspe-len, Terugspoelen):




1. Start SpeechExec.
2. Sluit de PocketMemo aan op uw computer met een USB-kabel.
3. Schuif de schuifschakelaar op de PocketMemo in de opnamepositie om te beginnen met opnemen.
 - Het opnamevenster wordt weergegeven.
 - Het opnamelampje op de SpeechMike brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijf- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.
4. Schuif de schuifschakelaar in de stopstand voor korte pauzes of om de opname af te breken. Schuif de schuifschakelaar in de opnamepositie als u verder wilt gaan met opnemen.
5. Druk op de functietoets aan de rechterzijde van de voice recorder om de opname te markeren als voltooid. Druk tweemaal op de functietoets aan de rechterzijde van de voice recorder om een prioriteitsstatus toe te wijzen aan de opname.
 - ↳ De opname wordt geüpload naar SpeechExec en wordt verplaatst naar de map **Voltooide dictaten** in de werklijst.

PocketMemo met schuifschakelaar (Vooruitspoelen, Afspe-len, Stoppen, Terugspoelen):

1. Start SpeechExec.
2. Sluit de PocketMemo aan op uw computer met een USB-kabel.
3. Druk in de stopmodus op de functietoets aan de rechterzijde van de voice recorder.
 - De status van het apparaat is Opname standby modus.
 - Het opnamevenster wordt weergegeven.
 - Het opnamelampje op de SpeechMike brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijf- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.
4. Schuif de schuifschakelaar in afspeelstand om te starten met opnemen.

- Schuif de schuifschakelaar in de stopstand voor korte pauzes of om de opname af te breken. Schuif de schuifschakelaar in afspeelstand om verder te gaan met opnemen.
- Druk op de functietoets aan de linkerzijde van de voice recorder om de opname te markeren als voltooid. Druk tweemaal op de functietoets aan de rechterzijde van de voice recorder om een prioriteitsstatus toe te wijzen aan de opname.
 - ↳ De opname wordt geüpload naar SpeechExec en wordt verplaatst naar de map **Voltooide dictaten** in de werklIJst.

Opnemen met SpeechAir

- Open de voice recorder-app op uw SpeechAir.
- Zorg ervoor dat u het opnamescherm kunt zien en zet de schuifschakelaar in de opnamestand om het opnemen te starten . Het opnamelampje brandt groen in de invoegmodus en rood in de overschrijf- of toevoegmodus als u opneemt.
- Schuif de schuifschakelaar in de stopstand voor korte pauzes of om de opname af te breken . Schuif de schuifschakelaar in de opnamepositie als u verder wilt gaan met opnemen .
- Om de opname te uploaden naar SpeechExec, sluit uw SpeechAir aan op uw computer met een USB-kabel of een aangesloten docking station.
 - ↳ De opname wordt geüpload naar SpeechExec en wordt verplaatst naar de map **Voltooide dictaten** in de werklIJst.

Opnemen met SpeechOne

- Start SpeechExec.
- Zorg dat het docking station van de SpeechOne op uw computer is aangesloten.
- Druk een keer op de toets Opnemen op het docking station of druk een keer op de headset- en volumeknop op de headset om een opname te starten.
- Druk opnieuw op de toets Opnemen op het docking station of op de headset- en volumeknop op de headset om een opname te stoppen.



OPMERKING

Als u een Skype-oproep ontvangt terwijl u met een opnamesessie bezig bent en deze oproep aanneemt, moet u na afloop van het gesprek opnieuw op de knop Opnemen of headset/volume drukken om verder te gaan met de opname.

Een opname maken met SpeechOne en afstandsbediening







U kunt de afstandsbediening van de SpeechOne-headset net zo gebruiken als uw SpeechMike met drukknopbediening. De functies van de afstandsbediening zijn exact hetzelfde. U hoeft alleen de SpeechOne-headset op te zetten en daarna uw opname te starten en beheren met de afstandsbediening. Ga voor meer informatie naar [Opnemen met SpeechMike \[9\]](#).

Een dicteerbestand afspelen

Verschillende afspeelfuncties kunnen met de SpeechMike, de PocketMemo of de knoppen op de werkbalk in de recorder of werklIJst worden bestuurd.

Terugspoelen met de SpeechMike of PocketMemo

SpeechMike met drukknoppen:

- Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklIJst om een opname te openen.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.
- Houd knop  op de SpeechMike ingedrukt om terug te spoelen. Laat knop  los als u op de gewenste positie bent aanbeland.
- Houd knop  op de SpeechMike ingedrukt om vooruit te spoelen. Laat knop  los als u op de gewenste positie bent aanbeland.
- Druk op knop  op de SpeechMike om het afspelen te starten. Druk opnieuw op  om het afspelen te stoppen.


SpeechMike of PocketMemo met schuifschakelaar (Opnemen, Stoppen, Afspelen, Terugspoelen):

- Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklIJst om een opname te openen.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.
- Schuif de schuifschakelaar op de recorder in de terugspoelstand als u het bestand snel terug wilt spoelen.
- Om snel vooruit te spoelen, houd de vooruitspoelknop van de SpeechMike of de functietoets aan de linkerkant van de PocketMemo ingedrukt.
- Schuif de schuifschakelaar in de afspeelstand om het bestand af te spelen. Schuif de schuifschakelaar in de stopstand om het afspelen te stoppen.

SpeechMike of PocketMemo met schuifschakelaar (Vooruitspoelen, Afspelen, Stoppen, Terugspoelen):


- Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklIJst om een opname te openen.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.
- Schuif de schuifschakelaar op de recorder in de terugspoelstand als u het bestand snel terug wilt spoelen.
- Schuif de schuifschakelaar op de recorder naar de vooruitspoelstand om vooruit te spoelen.
- Schuif de schuifschakelaar in de afspeelstand om het bestand af te spelen. Schuif de schuifschakelaar in de stopstand om het afspelen te stoppen.

Afspelen vanuit het opnamevenster

- Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklIJst om een opname te openen.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.
- Klik op de knop  op de werkbalk om het afspelen te starten.


3. Klik op de knop  op de werkbalk van de speler om terug te spoelen. Klik op de knop  op de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.
4. Klik op de knop  op de werkbalk van de speler om vooruit te spoelen. Klik op de knop  op de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.
5. Druk op de knop  op de werkbalk van de speler om het afspelen te stoppen.

Afspelen vanuit de werklijst

Selecteer een dicteerbestand en klik op de knop  op de werkbalk van de werklijst om het afspelen te starten/stoppen.



Een eerder opgenomen bestand bewerken

Een eerder opgenomen bestand kan worden bewerkt als de transcriptie nog niet is gestart. U kunt een bestand bewerken door een extra opgenomen deel in te voegen, het bestand te overschrijven of een opname aan het eind van een bestand toe te voegen.

1. Voordat u een opname bewerkt, dient u de gewenste bewerkingsmodus (invoegen of overschrijven) op uw opnameapparaat in te stellen. Om tussen de invoeg- en overschrijfmodus te schakelen, drukt u in de gestopte toestand op de toets INS/OVR op de SpeechMike. U kunt ook klikken op de knop  op de werkbalk in het opnamevenster.
2. Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst om een opname te openen.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.
3. Ga met de functies afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen naar de plek waar u iets wilt invoegen.
4. Start de opname. Ga voor meer informatie over het opnemen naar [Een opname maken \[9\]](#).

Een opname voltooien, onderbreken of annuleren

Een opname als voltooid markeren

Druk op de knop •EOL/•PRIO op de SpeechMike of op de functietoets aan de rechterkant van de PocketMemo.


U kunt ook klikken op de knop **Voltooien** of op  in het opnamevenster van SpeechExec.

↳ Het dicteerbestand wordt opgeslagen in de map **Voltooide dictaten**. SpeechExec biedt extra opties voor voltooide dictaten, zoals omzetting naar een vooraf ingesteld formaat, verzending via e-mail of kopiëren naar de map **Backup**.

Een opname onderbreken


Zet de status van een opname op onderbreken om de opname tijdelijk de onderbreken en later af te maken.

Een opname onderbreken:

Klik in het opnamevenster op  Opslaan als concept.

↳ Het dicteerbestand wordt opgeslagen in de map **Voltooide dictaten**.

Een opname annuleren




Klik op de knop  Afsluiten in het opnamevenster om een opname te annuleren zonder deze op te slaan.

Een instructie opnemen

Instructie is door de auteur opgenomen commentaar dat gericht is aan de persoon die het dictaat transcribeert. SpeechExec ondersteunt twee soorten instructies:

- Gesproken instructies worden in het geluidsbestand van het dictaat opgeslagen op de plek waar ze werden opgenomen.
 - Voorbeelden: de juiste spelling van een naam of technische term, of instructies om een nieuwe alinea te beginnen
- Speciale instructies worden normaal gesproken aan het begin van een dictaat opgenomen en bevatten informatie met betrekking tot het dictaat. Speciale instructies worden in een apart geluidsbestand opgeslagen.
 - Voorbeelden: instructies voor documentopmaak, namen van personen voor wie een exemplaar bedoeld is of leveringsinstructies

Een gesproken instructie opnemen

1. Zorg ervoor dat u in de opnamemodus bent.
2. Klik in SpeechExec op de knop  in het opnamevenster.
 - Houd knop  op de SpeechMike met schuifschakelaarbediening ingedrukt.
 - Houdt de knop INS/OVR ingedrukt op de SpeechMike met drukknopbediening.
3. Dikteer de instructie.
 - ↳ De instructie zal worden opgenomen in het dicteerbestand zonder uw dictaat te overschrijven.
4. Druk opnieuw op de knop  of laat de knop op de SpeechMike of de PocketMemo los als de gesproken instructie is voltooid.
 - ↳ De gesproken instructie wordt weergegeven als een witte balk in de positieschuif.







5. Ga verder of stop met opnemen.



OPMERKING

Een gesproken instructie kan net als elk ander onderdeel van een dicteerbestand worden verwijderd: Verwijder het gedeelte van de opname dat een of meer gesproken instructies bevat (zie [Een dicteerbestand verwijderen \[13\]](#)). U kunt ook opnemen over de gesproken instructie (zie [Een eerder opgenomen bestand bewerken \[12\]](#)).

Een speciale instructie opnemen

1. Klik op de knop  in het opnamevenster.
2. Dicteer de speciale instructie.
↳ Speciale instructies worden opgeslagen in een apart geluidsbestand en vervolgens toegevoegd aan het dictaat.
3. Druk opnieuw op de knop  in het opnamevenster als de speciale instructie is voltooid.
4. Om een speciale instructie af te spelen, klikt u op de knop  in het opnamevenster.
5. Klik op de knop  in het opnamevenster om de speciale instructie te verwijderen.

Een dicteerbestand verwijderen

Een deel van een dicteerbestand verwijderen

Slechts een deel van een dicteerbestand verwijderen:

1. Navigeer naar het begin van het te verwijderen gedeelte via afspelen of via snel vooruit- of terugspoelen.
2. Klik op de knop  in het opnamevenster.
3. Ga naar het einde van de te verwijderen sectie.
4. Klik op de knop  in het opnamevenster.
↳ Het gedeelte is op de positieschuif rood gekleurd.
5. Klik op de knop  in het opnamevenster om het gedeelte te verwijderen. Klik op de knop  om de verwijderingsmarkeringen (het rode frame) ongedaan te maken.
6. Klik op  om de laatste verwijdering ongedaan te maken.

Een dicteerbestand volledig verwijderen


1. Selecteer de te verwijderen dictaten in de werklIJst. Houd de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt en klik op de gewenste bestanden om meer dan één bestand tegelijk te selecteren.
2. Klik op **Bewerken > Verwijderen** op de menubalk of druk op de Delete-toets van het toetsenbord om de geselecteerde dicteerbestanden te verwijderen.

5. Meer van SpeechExec gebruiken

Instellingsmenu

In de **Algemene instellingen** kunt u veel instellingen van de app personaliseren, zoals dicteeropties, codering, gebruikersprofielen, leveringsregels, software-updates en werklijstopties. Hiermee kunnen eveneens de instellingen van PocketMemo, SpeechMike, SpeechAir, SpeechOne, een voetpedaal en van een recorder/speler worden geconfigureerd.

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen. In het linker-tabblad staat de lijst met beschikbare instellingen.
2. Selecteer een optie uit de lijst om de gerelateerde opties in het rechter-tabblad weer te geven.
3. Klik op **Toepassen** om de instellingen op te slaan of klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.



OPMERKING

Alle of sommige instellingen kunnen vooraf worden geconfigureerd en versleuteld door uw systeembeheerder. Versleutelde instellingen zijn alleen-lezen.

PocketMemo-configuratiewizard

De PocketMemo-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een PocketMemo.

1. Zorg ervoor dat de PocketMemo aan staat en sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
2. Start de Philips SpeechExec software.
3. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **DPM-configuratie > DPM-wizard** in de lijst aan de linkerkant.

4. Klik op **Start Wizard...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de PocketMemo in te stellen.
5. Klik op **Voltooien** om de wizard af te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de PocketMemo te bevestigen.

Het downloadproces configureren vanuit PocketMemo

Hoe en welke bestanden er na het aansluiten van een PocketMemo worden gedownload, kunt u configureren in het instellingsmenu.

1. Zorg ervoor dat de PocketMemo aan staat en sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
2. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **DPM-configuratie > DPM-instellingen** in de lijst aan de linkerkant.
3. Klik op **Configuratie starten...**
↳ Het venster **Recorderconfiguratie** opent.
4. Klik op **Downloaden** in het linkertabblad.
5. Selecteer de te downloaden bestanden op de PocketMemo. Met de downloadinstellingen kan de gebruiker aangeven of bestanden na het downloaden van de PocketMemo moeten worden verwijderd of niet.
6. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

SpeechMike-configuratiewizard

De SpeechMike-configuratiewizard begeleidt gebruikers door het configuratieproces van het apparaat en de instellingen van een SpeechMike.

1. Sluit de SpeechMike aan op de computer.
2. Start de Philips SpeechExec software.
3. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Configuratie SpeechMike > Configuratie wizard** uit de lijst aan de linkerkant.
4. Klik op **Start Wizard...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de SpeechMike in te stellen.
5. Klik op **Voltooien** om de wizard te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de SpeechMike te bevestigen.

SpeechAir-configuratiewizard

De SpeechAir-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een SpeechAir.

1. Zorg ervoor dat de SpeechAir aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
2. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **SpeechAir-configuratie > Apparaat configureren** in de lijst aan de linkerkant.
3. Klik op **SpeechAir-wizard openen...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de SpeechAir in te stellen.

4. Klik op **Voltooien** om de wizard af te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de SpeechAir te bevestigen.

Configureer het downloadproces vanuit SpeechAir

Hoe en welke bestanden er na het aansluiten van een SpeechAir worden gedownload, kunt u configureren in het instellingsmenu.

1. Zorg ervoor dat de SpeechAir aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
2. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **SpeechAir-configuratie > Download** in de lijst aan de linkerkant.
3. Selecteer in de sectie **Bestandstype downloaden** welke bestanden u vanuit SpeechAir wilt downloaden. De gebruiker kan met de downloadinstellingen eveneens aangeven of bestanden na het downloaden van de SpeechAir moeten worden verwijderd of niet.
4. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

SpeechOne-configuratiewizard

De SpeechOne-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een SpeechOne.

1. Zorg ervoor dat de SpeechOne aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
2. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Configuratie SpeechOne > Apparaat configureren** in de lijst aan de linkerkant.
3. Klik op **Wizard starten...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de SpeechOne in te stellen.
4. Klik op **Voltooien** om de wizard af te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de SpeechOne te bevestigen.

Spraakherkenningsfuncties

SpeechExec kunnen worden gebruikt voor het de gehele dicteer- en transcriptieworkflow, inclusief de interface van Dragon NaturallySpeaking spraakherkenning. Op deze manier heeft u de controle over het hele proces van dicteren, spraakherkenning en correctie van het einddocument in SpeechExec.



OPMERKING

- U heeft een extra licentie van SpeechExec nodig om de spraakherkenningsfuncties te activeren. Neem voor meer informatie over upgraden contact op met uw lokale Philips-verkoper.
- Klik op **Help > Licentie-info** op de menubalk om de licentie te activeren als u al een spraakherkenningslicentie van SpeechExec heeft aangeschaft.

Spraakherkenning instellen

SpeechExec installeert alleen de noodzakelijke bestanden en onderdelen om toegang te krijgen tot de app en functies voor spraakherkenning. De spraakherkenningssoftware Dragon NaturallySpeaking dient apart te worden aangeschaft en geïnstalleerd. Voor meer informatie over de installatie, configuratie, training en aanpassing van Dragon NaturallySpeaking kunt u kijken in de gebruikershandleiding van Dragon NaturallySpeaking.



OPMERKING

Zorg ervoor dat er niet te veel programma's tegelijk op de achtergrond werken zodat de Dragon-spraakherkenning optimaal kan functioneren. Als er meerdere programma tegelijk op de achtergrond werken, kan dit de computer vertragen en het functioneren van de Dragon-spraakherkenning negatief beïnvloeden.

Om Dragon NaturallySpeaking voor spraakherkenning te gebruiken, heeft u een Dragon-gebruikersprofiel met een geldige gebruikersnaam en een dicteerapparaat nodig. Ga voor meer informatie naar [Een Dragon-gebruikersprofiel aanmaken](#) [16].

Gebruikersprofielen kunnen worden opgeslagen op de lokale harde schijf (C:) of op een server waar iedereen via een netwerkverbinding toegang toe heeft (roamingprofielen).

[Stel het programma als volgt in voordat u gebruik maakt van de spraakherkenningsfunctie:](#)



OPMERKING

Als u de Dragon-spraakherkenningssoftware apart installeert, raden wij u aan om alle gereleerde instellingen (bijv. gebruikersprofielen of woordenlijst) via de balk van Dragon en niet via SpeechExec of de spraakherkenningsrecorder van SpeechExec.

- Schakel de spraakherkenningsfuncties in het instellingsmenu van SpeechExec in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen > Spraakherkenningsinstellingen**.
- Klik op uw Dragon-gebruikersprofiel.
- Om uw gebruikersprofiel te verbeteren, kunt u een woordenlijst van specifieke documenten trainen via **Algemene instellingen > Spraakherkenning > Woordenlijst > Leren van specifieke documenten**.

Optionele instellingen

- Schakel het gebruik van roaming gebruikersprofielen in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen**.
- Schakel het gebruik van sjablonen in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Sjablonen** als u wilt dat de tekst in een vooraf opgemaakt document komt te staan.

- Schakel de automatische start van de herkenningwachtrij in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Offline-herkenning** om de nieuw toegevoegde dicteerbestanden automatisch te verwerken.
- Schakel de automatische verzameling van gecorrigeerde dicteerbestanden ter aanpassing in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Aanpassing** om de Dragon-gebruikersprofielen die zijn gebaseerd op de gecorrigeerde spraakherkenningsdocumenten aan te passen.
- Schakel de automatische start van de spraakherkenningswachtrij in zodra er bestanden van de PocketMemo- of de SpeechAir-recorder worden gedownload. Activeer deze optie bij **Instellingen > Algemene instellingen > Offline-herkenning**. Ga vervolgens in de DPM of de wizard van SpeechAir naar het gedeelte voor **USB-download** en activeer de **Dragon-spraakherkenning**.



OPMERKING

- Als deze optie is ingeschakeld, zijn de opties conversie, codering en andere levering na het downloaden uitgeschakeld.
- Als u deze optie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de leveringsoptie **SR** (spraakherkenning) ook is ingeschakeld op de PocketMemo en de voice recorder-app op SpeechAir.



OPMERKING

- Selecteer **Microphone: SpeechMike III** wanneer u nieuwe Dragon-profielen aanmaakt en een Philips SpeechMike-microfoon gaat gebruiken. SpeechMike III als uw audio-apparaat in het instelvenster voor profielen in Dragon.
- Als u een nieuw Dragon-profiel en een Philips PocketMemo recorder gebruikt, selecteer **Transcriptiebron** als uw audioapparaat in het instelvenster van Dragon voor profielen.
- Selecteer **Headset Microphone: SpeechMike III** wanneer u nieuwe Dragon-profielen aanmaakt en een Philips SpeechOne dicteerheadset gaat gebruiken. SpeechMike III als uw audio-apparaat in het instelvenster voor profielen in Dragon.
- Wij raden u aan om een USB-microfoon als dicteerbron te gebruiken. Alleen deze bron kan worden gebruikt om in SpeechExec dicteerbestanden op te nemen.
- Gebruik dezelfde auteursnaam voor uw Dragon-profiel als voor uw SpeechExec-profiel. Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Dragon profielen > Gebruikersnaam** en kies het relevante Dragon-profiel uit de keuzelijst.

Een Dragon-gebruikersprofiel aanmaken

Een nieuw gebruikersprofiel aanmaken

1. Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen**.
2. Klik in de sectie **Spraakherkenningsinstellingen** op **Nieuw Dragon-profiel aanmaken...**
↳ Het venster **Nieuw gebruikersprofiel** opent.
3. Klik vervolgens op **Nieuw...** en volg de instructies op het scherm.

Spraakherkenning gebruiken

SpeechExec ondersteunt twee soorten spraakherkenning. De woorden worden op uw scherm getranscribeerd terwijl u dicteert (online spraakherkenning) of bestanden die vooraf zijn opgenomen (bijvoorbeeld op een PocketMemo of een SpeechAir) worden getranscribeerd zodra ze op uw computer worden gezet (offline spraakherkenning).

Online spraakherkenning

Dicteer direct in de spraakherkenningssoftware en laat uw gesproken tekst direct door Dragon transcriberen.

1. Sluit uw dicteerapparaat aan op uw computer.
2. Maak een dictaat met spraakherkenning aan in SpeechExec door middel van de optie  **Nieuw bestand met spraakherkenning** op de werkbalk of het Bestandsmenu.
↳ Het scherm **SpeechExec spraakherkenningsrecorder** wordt geopend.
3. Start de opname. Ga voor meer informatie over het opnemen naar [Een opname maken \[9\]](#).



OPMERKING

Terwijl u praat, worden uw woorden op het scherm getranscribeerd. U kunt de getranscribeerde tekst tijdens of na het opnemen corrigeren.

4. Druk kort op knop **◀** of **▶** op de SpeechMike om het vorige of volgende woord voor bewerken of corrigeren te selecteren. Druk herhaaldelijk op de knop **•EOL/••PRIO** om een of meer woorden voor de cursor te selecteren. Selecteer het woord dat niet goed is herkend en druk op de knop **INS/OVR** op de SpeechMike om het dia-

loogvenster voor correctie of spelling van Dragon NaturallySpeaking weer te geven. Als er geen tekst is geselecteerd, zal het woord of de zin voor de cursor worden gebruikt.



TIP

Bepaal het dialoogvenster dat moet worden weergegeven door op de knop INS/OVR te drukken bij **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Snelkoppelingen > Online-recorder**.

5. Kies als de opname is voltooid een van de volgende opties van de werkbalk of uit het Bestandsmenu:
 - **Voltooien:** Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map **Archief** en de status verandert in **Transcriptie finished**. Er wordt een tekstdocument (.rtf) met de getranscribeerde tekst bij het dicteerbestand gevoegd.



OPMERKING

De map **Archief** wordt standaard verborgen. Om de map **Archief** in de mappenlijst te tonen, klikt u op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteert u **Werklijst > Mappen** in de lijst aan de linkerkant. Klik op **Archief** en wijzig de optie **Zichtbaar** in **Ja**.

- **Ter correctie opsturen:** Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map **Voltooid dictaten** en de status verandert in **Wachtend op correctie**. Er wordt een tekstdocument (.rtf) met de getranscribeerde tekst bij het dicteerbestand gevoegd.
- **Opslaan als concept:** Zet de status van een opname op onderbreken om de opname tijdelijk de onderbreken en later af te maken. De opname wordt opgeslagen in de map **Onderbroken**.

Offline spraakherkenning

Neem een dictaat op op uw voice recorder en laat uw dicteerbestanden transcriberen door Dragon nadat u ze op uw SpeechExec hebt gezet.

1. Download een eerder opgenomen bestand van uw PocketMemo of SpeechAir (zie [Opnames van een voice recorder downloaden \[9\]](#)) of maak een nieuw dicteerbestand aan in SpeechExec via  op de werkbalk of via het bestandsmenu (zie [Een opname maken \[9\]](#)).
2. Selecteer een of meer dicteerbestanden in de werkljst.
3. Klik op  **Aan Dragon-spraakherkenningswachtrij toevoegen** op de werkbalk om de geselecteerde bestanden voor spraakherkenning in de wachtrij van het venster **Herkenning en aanpassing rij** te zetten.
4. Klik op  **Start herkenningswachtrij** in het venster **Herkenning en aanpassing rij** om het spraakherkenningsproces te starten.
 - ↳ Als het spraakherkenningsproces is voltooid, wordt het dicteerbestand verplaatst naar de map **Voltooid dictaten** en verandert de status in **Wachtend op correctie**. Er wordt een tekstdocument (.rtf) van de getranscribeerde tekst bij het dictaat gevoegd.



OPMERKING

- De naam van het gebruikersprofiel voor Dragon NaturallySpeaking moet identiek zijn aan de auteursnaam in SpeechExec en de auteursnaam die u gebruikt voor opnames op een voice recorder. De spraakherkenningssoftware kan de dictaten niet herkennen als de profielnaam van Dragon en de auteursnaam niet overeenkomen. Neem in dit geval contact op met uw systeembeheerder.
- Spraakherkenning wordt niet ondersteund voor de volgende dicteerbestanden:
 - .wav-bestanden met een samplingfrequentie van minder dan 11kHz.
 - Gecodeerde dictaten

Afspelen en corrigeren van getranscribeerde opnames

1. Dubbelklik op een spraakherkenbaar dictaat in de werkljst.
 - ↳ Het bestand wordt geopend in de SpeechExec spraakherkenningsrecorder.
2. Gebruik de knoppen op de werkbalk van de spraakherkenningsrecorder, de SpeechMike of de PocketMemo, om terug te spoelen, vooruit te spoelen of af te spelen. Ga voor meer informatie naar [Een dicteerbestand afspelen \[11\]](#).
 - ↳ De getranscribeerde tekst wordt tijdens het afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen standaard geselecteerd.
 - ↳ U kunt deze instelling wijzigen bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Correctie-instellingen**.



OPMERKING

- Het markeren werkt mogelijk niet goed als er te veel bewerkingen of correcties worden doorgevoerd in de getranscribeerde tekst of als de hele flow van het document wordt gewijzigd.
- Als delen van de getranscribeerde tekst worden verwijderd, blijven de corresponderende geluidsdelens in het geluidsbestand staan.
- Dikteerbestanden met de status **Transcriptie voltooid** kunnen alleen worden afgespeeld. Bewerken of corrigeren is niet mogelijk.

Dicteerbestanden via e-mail versturen

Met SpeechExec kunnen dicteerbestanden direct via e-mail worden verzonden naar de transcribent of een andere persoon.



OPMERKING

Als u geen verbinding heeft met het internet is de QuickSend-optie (indien geactiveerd) niet beschikbaar. Alle dicteerbestanden zullen dan worden opgeslagen in de map **Te versturen taken**. U kunt deze bestanden verzenden zodra u verbonden bent met het internet.

Een e-mailaccount instellen

U heeft een e-mailprofiel nodig om dicteerbestanden direct via SpeechExec te versturen zonder daarbij de standaard e-mailapp van de computer te gebruiken.



OPMERKING

Als er geen e-mailprofiel is ingesteld, worden e-mails via de standaard e-mailapp van de computer verzonden (bijv. Microsoft Outlook).

Een e-mailprofiel aanmaken:

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Levering > E-mail** in de lijst aan de linkerkant.
2. Deselecteer de optie **Standaard e-mailprogramma gebruiken om dictaten te verzenden (QuickSend)**.
3. Klik op **Toevoegen...** om een nieuw profiel toe te voegen. Selecteer het soort profiel, voer een profielnaam in en klik op **OK**.
↳ Het venster met de instellingen voor het geselecteerde profiel wordt weergegeven.
4. Voer de instellingen voor het geselecteerde profiel in en klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

Handmatig dicteerbestanden via e-mail verzenden

U kunt dictaten handmatig verzenden met de QuickSend-optie en uw standaard e-mailprogramma. U kunt uw dictaten ook opslaan in de map **Te versturen taken** en alle gebundelde bestanden later verzenden.



OPMERKING

Als u de optie QuickSend wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat deze is ingeschakeld via **Instellingen > Algemene instellingen > Levering > E-mail**.

Dicteerbestanden handmatig verzenden:

1. Selecteer een of meer dicteerbestanden in de werkljst.
2. Klik op **Per e-mail verzenden**.
↳ Als u de QuickSend-optie hebt ingeschakeld, verschijnt er een e-mailvenster met de gekoppelde dicteerbestanden in de standaard e-mailapp van de computer of in het geconfigureerde e-mailprofiel.

↳ Als u de optie QuickSend hebt uitgeschakeld, opent er voor elk in de map **Te versturen taken** opgeslagen dicteerbestand een conceptbericht.

3. Voer de ontvangers en hoofdtekst in en voeg bijlages toe.
4. Als u de QuickSend-optie hebt ingeschakeld, klikt u op **Verzenden** om het bericht te verzenden. Klik op **OK** om het concept te sluiten en de gebundelde dicteerbestanden later te verzenden als u de optie QuickSend hebt uitgeschakeld.
5. Om de gebundelde dicteerbestanden later te verzenden, klik op de knop **Verzenden en ontvangen** in de menubalk.
↳ Alle dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** worden verzonden. Zie [Dicteerbestanden automatisch versturen \[19\]](#) voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map **Te versturen taken** kunt opslaan.



OPMERKING

- De map **Te versturen taken** wordt standaard verborgen. Om de map **Te versturen taken** in de Mappenlijst te tonen, klikt u op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteert u **Werklijst > Mappen** in de lijst aan de linkerkant. Klik op **Te versturen taken** en verander de optie **Zichtbaar** in **Ja**.
- Er kunnen niet meer dan vijf dicteerbestanden tegelijk aan een e-mail worden gekoppeld. Als er meer dan vijf dicteerbestanden geselecteerd zijn, maakt SpeechExec automatisch een nieuwe e-mail aan voor elke groep van vijf bestanden, die de gebruiker handmatig moet verzenden.

Automatische e-mailverzending instellen

U kunt dicteerbestanden automatisch klaarmaken voor verzending per e-mail als een opname is voltooid of als de bestanden worden gedownload van een PocketMemo of een SpeechAir.

Voor de SpeechExec-recorder:

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen.
2. Ga naar **Dictaat > Voltooide dictaten** in de lijst aan de linkerkant om automatische verzending na het voltooien van een dicteerbestand op de SpeechExec recorder in te stellen. Activeer de **e-mail** optie.
3. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.
↳ Dicteerbestanden worden nu automatisch gekopieerd naar de map **Te versturen taken** als ze voltooid zijn.
4. Klik op de knop **Verzenden en ontvangen** in de werkbalk om alle dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** te verzenden. Zie [Dicteerbestanden automatisch versturen \[19\]](#) voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map **Te versturen taken** kunt opslaan.

Voor PocketMemo:

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen.
2. Ga naar **DPM-configuratie > Levering na download** om automatische verzending na het downloaden van een dicteerbestand van een PocketMemo in te stellen. Activeer de **e-mail** optie. Indien gewenst klikt u op **Configureren** om de standaardinhoud voor e-mails (ontvangers, onderwerp, hoofdtekst, bijlagen) in te stellen.
↳ Dikteerbestanden worden nu automatisch gekopieerd naar de map **Te versturen taken** als ze worden gedownload van een PocketMemo.
3. Klik op de knop  **Verzenden en ontvangen** in de werkbalk om alle dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** te verzenden. Zie [Dicteerbestanden automatisch versturen \[19\]](#) voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map **Te versturen taken** kunt opslaan.

Voor SpeechAir:


1. Sluit uw SpeechAir aan op de computer.
2. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen.
3. Om automatische verzending in te stellen nadat een dicteerbestand van de SpeechAir is gedownload, selecteer **SpeechAir-configuratie > Apparaat configureren > SpeechAir-wizard openen**.
4. Activeer in de sectie **USB-download** van de SpeechAir wizard de optie **E-mailaflevering**.
5. Klik op **Voltoeien** om de instellingen op te slaan.
↳ Dikteerbestanden worden nu automatisch gekopieerd naar de map **Te versturen taken** als ze van de SpeechAir worden gedownload.
6. Klik op de knop  **Verzenden en ontvangen** in de werkbalk om alle dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** te verzenden. Zie [Dicteerbestanden automatisch versturen \[19\]](#) voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map **Te versturen taken** kunt opslaan.



OPMERKING

De map **Te versturen taken** wordt standaard verborgen. Om de map **Te versturen taken** in de Mappenlijst te tonen, klikt u op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteert u **Werklijst > Mappen** in de lijst aan de linkerkant. Klik op **Te versturen taken** en verander de optie **Zichtbaar** in **Ja**.

Dicteerbestanden automatisch versturen

Standaard worden dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** alleen verzonden nadat u in de werkbalk op de knop  **Verzenden en ontvangen** heeft geklikt. U kunt deze instelling echter wijzigen en de dicteerbestanden automatisch verzenden.

Dictaten automatisch verzenden:

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Levering > Verzenden/Ontvangen** in de lijst aan de linkerkant.
2. Activeer de optie **Automatisch verzenden en ontvangen** en geef een tijdsinterval op voor het automatisch verzenden van dictaten.
3. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.
↳ De dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** zullen nu automatisch per e-mail worden verzonden.

Dicteerbestanden via de Philips voice recorder-app verzenden

Als u een smartphone gebruikt, kunt u de Philips voice recorder-app downloaden en uw dictaten naar SpeechExec, de Philips SpeechLive spraakherkenningservice en de Philips SpeechLive transcriptieservice sturen vanuit uw Philips voice recorder-app.

Inloggen op SpeechExec in uw Philips voice recorder-app



1. Download de Philips voice recorder-app in de Google Play Store of de Apple App Store.
2. Open de app en ga naar **Instellingen > Verzendopties > SpeechExec Enterprise** om SpeechExec in de app te activeren. Tik vervolgens op de schakelaar naast **SpeechExec Enterprise gebruiken**.
↳ Het venster Inloggen bij SpeechExec Enterprise wordt geopend.
3. Voer de gebruikersnaam, het wachtwoord en de URL in die u van uw beheerder heeft gekregen en tik vervolgens op **Inloggen**.
↳ U bent ingelogd en kunt nu uw dictaten naar SpeechExec, de spraakherkenningservice en de transcriptieservice sturen vanuit uw Philips voice recorder-app.



OPMERKING

U kunt de spraakherkenningservice en transcriptieservice alleen gebruiken als uw accountbeheerder deze services heeft geactiveerd.

Dictaten verzenden naar SpeechExec

1. Zorg ervoor dat u bent verbonden met een wifi-netwerk.
2. Neem een nieuw dictaat op met uw Philips voice recorder-app of open een bestaand dictaat in het tabblad **Opnames**.
3. Tik op  op het opnamescherm.
↳ Het pop-upvenster Verzendopties wordt weergegeven.
4. Tik op **SpeechExec**.
↳ Het dictaat wordt gemarkeerd als verzonden  in de lijst met opnames.
↳ U heeft nu ook toegang tot uw dictaten in uw SpeechExec dicteersoftware.

Dictaten naar de SpeechLive spraakherkenningservice verzenden

1. Zorg ervoor dat u bent verbonden met een wifi-netwerk.
2. Neem een nieuw dictaat op met uw Philips voice recorder-app of open een bestaand dictaat in het tabblad **Opnames**.
3. Tik op  op het opnamescherm.
↳ Het pop-upvenster Verzendopties wordt weergegeven.
4. Tik op **Spraakherkenning**.
↳ Het pop-upvenster **Kies de taal van uw dictaat** wordt weergegeven.
5. Kies de taal van uw dictaat door naar de gewenste taal te scrollen. U kunt ook het selectievakje **Instelling opslaan** inschakelen als u niet wilt dat het pop-upvenster opnieuw wordt getoond. De dicteer-app slaat deze instelling op.
6. Tik op **Verzenden**.
↳ Het dictaat wordt gemarkeerd als verzonden  in de lijst met opnames.

Dictaten naar SpeechLive transcriptieservice verzenden

Een dictaat van één spreker naar transcriptieservice verzenden



1. Zorg ervoor dat u bent verbonden met een wifi-netwerk.
2. Schakel **Eén spreker** in via **Instellingen > Verzendopties > SpeechLive > Gebruik transcriptiedienst** in.
3. Neem een nieuw dictaat op met uw Philips voice recorder-app of open een bestaand dictaat in het tabblad **Opnames**.
4. Tik op  op het opnamescherm.
↳ Het pop-upvenster Verzendopties wordt weergegeven.
5. Tik op **Transcriptieservice**.
↳ Het dictaat wordt gemarkeerd als verzonden  in de lijst met opnames.

Een dictaat van meerdere sprekers naar transcriptieservice verzenden



OPMERKING

De optie voor meerdere sprekers is alleen beschikbaar in de Philips voice recorder-app als uw beheerder deze functie heeft ingeschakeld.

3. Neem een nieuw dictaat op met uw Philips voice recorder-app of open een bestaand dictaat in het tabblad **Opnames**.
4. Tik op  op het opnamescherm.
↳ Het pop-upvenster Verzendopties wordt weergegeven.
5. Tik op **Transcriptieservice**.
↳ Het dictaat wordt gemarkeerd als verzonden  in de lijst met opnames.

1. Zorg ervoor dat u bent verbonden met een wifi-netwerk.
2. Schakel **Meerdere sprekers** in via **Instellingen > Verzendopties > SpeechLive > Gebruik transcriptiedienst** in.

6. SpeechExec via SpeechExec Online gebruiken

Als u geen toegang heeft tot de desktopversie van uw SpeechExec, kunt u SpeechExec via het internet gebruiken, altijd en overal. U kunt uw dictaten voor uw transcribent uploaden of u kunt deze naar de Philips SpeechLive transcriptieservice en naar de Philips SpeechLive spraakherkenningservice verzenden. Uw Online-werklijst wordt automatisch gesynchroniseerd met de werkljist in de desktopversie van uw SpeechExec. Hierdoor kan uw transcribent uw dictaten transcriberen via zijn eigen browser of via de desktopversie van zijn SpeechExec.

U kunt uw Philips dicteerhardware (SpeechMike, SpeechOne of voetpedaal) gebruiken in combinatie met SpeechExec Web Access om bijvoorbeeld de opname-/afspeelfunctie te bedienen.

Inloggen op SpeechExec Online

1. Zorg ervoor dat u met het internet bent verbonden.
2. Voer de URL die u van uw beheerder hebt gekregen in uw internetbrowser in.
↳ Het inlogvenster wordt geopend.
3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat uw beheerder u heeft gegeven.
↳ U bent ingelogd en kunt met SpeechExec Online werken.


Een nieuw dictaat maken


1. Log in op SpeechExec Web Access
2. Klik op **Start nieuwe opname**  in de werkbalk om een nieuwe opname te starten.

De dicteerfuncties kunnen worden bediend met de bijbehorende knoppen op de SpeechMike / SpeechOne.

Wanneer u de recorder voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd om toegang tot uw microfoon toe te staan:

- Klik op **Toestaan** doorgaan.




3. Beëindig de opname door op te klikken **Finish**  in de werkbalk.

Dictaten uploaden via SpeechExec Online

Upload dictaten die lokaal zijn opgeslagen op uw computer via SpeechExec Online. De dictaten zijn dan automatisch zichtbaar voor uw transcribent via zijn eigen browser of via de desktopversie van zijn SpeechExec.

1. Log in op SpeechExec Web Access

2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.
↳ Er verschijnen pictogrammen in de werkbalk.
3. Klik in de werkbalk op het pictogram Uploaden 
↳ Het venster **Upload Dictation** wordt geopend.
4. Klik op **Kies bestanden** en selecteer een dicteerbestand op uw computer.
5. Klik op **Uploaden**.

Dictaten naar SpeechLive transcriptieservice verzenden

De SpeechLive transcriptieservice is een volledige workflowoplossing voor spraak-naar-tekst. Belangrijke dictaten worden nog sneller getranscribeerd als deze een prioriteitsstatus hebben.

De transcriptieservice ondersteunt ook dictaten met meerdere sprekers, zoals interviews, telefoongesprekken, of vergaderingen.


Zodra een dictaat is getranscribeerd, wordt het voltooide document toegevoegd aan uw oorspronkelijke dictaat in SpeechLive Online en in de desktopversie van SpeechExec.



OPMERKING


U kunt alleen dictaten verzenden naar de transcriptieservice als u genoeg beschikbare transcriptieserviceminuten in uw SpeechLive-account heeft.

Een dictaat naar de transcriptieservice verzenden:

1. Log in op SpeechExec Web Access
2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.
↳ Er verschijnen pictogrammen in de werkbalk.
3. Klik in de werkbalk op het pictogram Verzenden naar SpeechLive transcriptiediensten 
↳ Een pop-upvenster verschijnt met de vraag het aantal sprekers in te vullen voor uw dictaat.
4. Selecteer het aantal sprekers en klik vervolgens op **Verzenden**.



OPMERKING

U kunt uw dictaat nog steeds terughalen nadat u deze naar de transcriptieservice heeft gestuurd. U heeft afhankelijk van de configuratie van uw beheerder 2 tot 30 minuten om uw verzending te annuleren. Klik in de werkbalk op het pictogram Het dictaat terugroepen van de SpeechLive-service  om dit te doen.

Dictaten naar de SpeechLive spraakherkenningservice verzenden

De SpeechLive spraakherkenningservice is een snelle en efficiënte oplossing voor spraak-naar-tekst. Er zijn meerdere talen beschikbaar om uw dictaten naar over te zetten. Uw accountbeheerder kan de talen gemakkelijk voor u wijzigen.



OPMERKING

U kunt alleen dictaten verzenden naar de spraakherkenningservice als u genoeg beschikbare spraakherkenningsminuten in uw SpeechLive-account heeft.

Een dictaat naar de spraakherkenningservice verzenden:

1. Log in op SpeechExec Web Access
2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.
↳ Er verschijnen pictogrammen in de werkbalk.
3. Klik in de werkbalk op het pictogram Stuur naar SpeechLive-spraakherkenning 
↳ Een pop-upvenster verschijnt met de vraag het aantal sprekers in te vullen voor uw dictaat.
4. Selecteer het aantal sprekers en klik vervolgens op **Verzenden**.



OPMERKING

U kunt uw dictaat nog steeds terughalen nadat u deze naar de spraakherkenningservice heeft gestuurd. U heeft afhankelijk van de configuratie van uw beheerder 2 tot 30 minuten om uw verzending te annuleren. Klik in de werkbalk op het pictogram Het dictaat terugroepen van de SpeechLive-service  om dit te doen.


Meldingen



U kunt instellen of en welke browsermeldingen u wilt ontvangen wanneer er een dictaat is getranscribeerd.

1. Log in op SpeechExec Web Access
2. Klik in de werkbalk op het meldingspictogram 
3. Selecteer uw gewenste meldingsinstellingen voor uw internetbrowser.

Een dicteerbestand afspelen

U kunt in SpeechExec Online uw dictaten in de online player afspelen.

1. Log in op SpeechExec Web Access
2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.
↳ Er verschijnen pictogrammen in de werkbalk.
3. Beweeg de muisaanwijzer over het pictogram Status van het dictaat.
↳ Het statuspictogram verandert naar een afspeelpictogram 

4. Klik op het afspeelpictogram.
↳ De online speler wordt geopend.
5. U kunt nu afspeelopties gebruiken, het afspeelvolumen en de afspeel- of spoelsnelheid aanpassen door op het bijbehorende pictogram  of  in de afspeelwerkbalk te klikken.




TIP

Als u alleen een voorbeeld van uw dictaat wilt bekijken, kunt u op het afspeelpictogram in de werkbalk klikken en **Voorbeeld** in het vervolgkeuzemenu selecteren.

Dictaateigenschappen wijzigen

U kunt dictaateigenschappen, zoals werktype, sleutelwoorden of een barcode toevoegen of wijzigen voor elk dictaat.

1. Log in op SpeechExec Web Access
2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.
↳ Er verschijnen pictogrammen in de werkbalk.
3. Klik op het pictogram Meer opties  in de werkbalk en selecteer vervolgens **Dictaateigenschappen** in het vervolgkeuzemenu.
4. Definieer uw gewenste dictaateigenschappen en klik daarna op **OK**.

De status van het dictaat wijzigen

U kunt aan de hand van deze optie de status van het dictaat wijzigen volgens uw vereisten.

1. Log in op SpeechExec Web Access
2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.
↳ Er verschijnen pictogrammen in de werkbalk.
3. Klik op het pictogram Meer opties  in de werkbalk en selecteer vervolgens **Wijzig de status van het dictaat** in het vervolgkeuzemenu.
4. Selecteer de gewenste status van uw dictaat.
5. Klik op **OK**.

Prioriteit wijzigen


Markeer dictaten die zo snel mogelijk moeten worden getranscribeerd als dictaten met prioriteit.

1. Log in op SpeechExec Web Access
2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.
↳ Er verschijnen pictogrammen in de werkbalk.
3. Klik in de werkbalk op het prioriteitspictogram 
↳ Het dictaat is nu gemarkeerd als een dictaat met prioriteit 

Zoeken naar dictaten

U kunt aan de hand van de zoekfunctie zoeken naar dictaten met bepaalde filters, zoals de bestandsnaam, de datum of een werktype.

1. Log in op SpeechExec Web Access

2. Selecteer een map in de mappenlijst en klik vervolgens in de werkbalk op het zoekpictogram .
3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu de categorie voor uw zoekopdracht en voer een zoekwoord in het zoekveld in.

7. Problemen oplossen

In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende problemen waar u tegenaan kunt lopen met de SpeechExec software. Als u het probleem niet kunt oplossen aan de

hand van onderstaande informatie, neemt u contact op met de ondersteunende Philips-partner bij wie u het apparaat heeft aangeschaft.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De SpeechMike werkt in het geheel niet	Sommige computerleveranciers beperken het vermogen van USB-poorten tot 100mA. Deze poorten kunnen niet genoeg energie leveren om de SpeechMike goed te laten werken.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de AC-lader. • Verbind de SpeechMike via een hub met eigen stroomvoorziening.
De SpeechMike is aangesloten op de computer, maar het geluid is alleen te horen via de luidsprekers van de computer.	De SpeechMike staat niet ingesteld als standaardapparaat voor het afspelen van geluid.	Selecteer de SpeechMike als standaardapparaat voor het afspelen van geluid in de geluidsinstellingen van Windows
Nadat ik een dictaat heb voltooid in de spraakherkenningsrecorder, kan ik mijn voltooide dictaten niet zien.	De dicteerbestanden die zijn voltooid in de spraakherkenningsrecorder worden opgeslagen in de map Archief . De map Archief wordt echter standaard verborgen.	Om de map Archief in de mappenlijst te tonen, klikt u op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteert u Werklijst > Mappen in de lijst aan de linkerkant. Klik op Archief en wijzig de optie Zichtbaar in Ja .
Ik kan de map Te versturen taken niet zien.	De map Te versturen taken wordt standaard verborgen.	Om de map Te versturen taken in de Mappenlijst te tonen, klikt u op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteert u Werklijst > Mappen in de lijst aan de linkerkant. Klik op Te versturen taken en verander de optie Zichtbaar in Ja .

8. Technische gegevens

Systemeisen

SpeechExec:

- Processor:
1 GHz Intel dual core of vergelijkbare AMD-processor
- RAM:
4 GB voor de 64-bit versies van Microsoft Windows 10
- Vrije ruimte op harde schijf:
2,5 GB ruimte op de harde schijf voor SpeechExec en Microsoft .NET Framework
- Browser:
De meest recente versie van Google Chrome (Windows en Mac OS)
- Ondersteunde besturingssystemen:
Microsoft Windows 10 (64-bit)
Microsoft Windows 11 (64-bit)
- Bestandserver:
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
- Videokaart:
DirectX-compatibele videokaart met hardwareversnelling aanbevolen
- Geluid:
Een geluidskaart geschikt voor 16-bit opnames
- Windows Media Player moet geïnstalleerd zijn op een Windows-besturingssysteem
- Een vrije USB-poort
- Plug hoofdtelefoon 3,5 mm
- Internetverbinding voor vereiste softwareactivering

Extra systeemvereisten voor Dragon-spraakherkenning:

- Ondersteunde spraakherkenningssoftware:
Dragon NaturallySpeaking Professional 12.5 or 13 (Dragon Professional, Dragon Legal or Dragon Medical)
Dragon Naturally Speaking 14 (Individual or Group editions, Dragon Medical)
Dragon Legal Individual 15
Dragon Group 15.6
Dragon Medical Practice Edition 2 (=Dragon Medical 12)
Dragon Medical Practice Edition 3 (=Dragon Medical 13)
Dragon Medical Practice Edition 4, 4.1, 4.2, 4.3* - zowel Amerikaanse als niet-Amerikaanse versie
* Alleen SpeechExec Enterprise Dictate and Transcribe wordt ondersteund met deze versie, Dragon Medical Practice Edition 4.3 is niet compatibel met de Speech Recognition Server
- Processor:
2,2 GHz Intel dual core of vergelijkbare AMD-processor
- RAM:
8 GB voor de 64-bit versies van Microsoft Windows 10
- Vrije ruimte op harde schijf:

4 GB ruimte op de harde schijf

Open source-software

De producten die in deze handleiding staan vermeld, bevatten mogelijk open source-software.

Speech Processing Solutions GmbH biedt hierbij aan om op aanvraag een kopie van de volledige bijbehorende broncode te leveren voor de open sourcesoftwarepakketten waarop copyright van toepassing is en die in dit product worden gebruikt, wanneer een dergelijk aanbod wordt vereist door de respectieve licenties. Deze aanbieding is tot drie jaar na aanschaf van het product geldig. Voor de broncode kunt u een e-mail in het Engels sturen naar: info@speech.com.



Datum van uitgifte 2022-06-20

© 2022 Speech Processing Solutions GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips logo zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door Speech Processing Solutions GmbH onder licentie van Koninklijke Philips N.V. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.